

Tipke koje život znače

- u vi editoru ESCAPE je tipka kojom se mijenja iz edit moda u control mod i to je vjerojatno najčešće korištena tipka. kako se nalazi u gornjem lijevom kutu to ako brzo tipka izgleda kao da svira bubnjeve a ne da tipka. ne znam nikoga tko koristi CAPS LOCK tipku a ona se nalazi u srednjem redu na savršenom položaju za mali prst lijeve ruke. tako dobro mjesto a nikakva korist. **rješenje:** preswitchati ESCAPE i CAPS LOCK. (u principu CAPS LOCK je toliko glupa funkcija da razmišljam da na to mjesto stavim nešto bitnije...) enijev ~/.Xmodmap preswitchavanje na mom laptopu izgleda ovako:

```
remove Lock = Caps_Lock
keycode 66 = Escape
keycode 9 = Caps_Lock
add Lock = Caps_Lock
```

- na mom laptopu tipka pored lijevog SHIFTA je < (i >). kako sam navikao na drugom mjesto tipkati <> ta mi je tipka ponovno na izvrsnom mjestu stajala neiskorišteno. strelice su u donjem desnom kutu i ponovno pokret prema njima izgleda kao lupanje po ineli a ne tipkanje. **rješenje:** odlučio sam ju uposliti kao jednu od kontrolnih tipki tako da tipke poput ASDFGHJKL na qwerty tastaturi mogu dobiti neke extra funkcije. za početak to su micanja strelicama. evo kako to izgleda u mom ~/.Xmodmap fajlu:

```
clear mod1
keycode 0x40 = Meta_L
keycode 94 = Mode_switch
keycode 113 = Meta_R
add mod1 = Meta_L
add mod2 = Mode_switch
```

```
keycode 43 = h H Left
keycode 44 = j J Down
keycode 45 = k K Up
keycode 46 = l L Right
keycode 65 = 0x20 0xff56 Return
```

- kad sam promijenio strelice skužio sam da još tri tipke previše ističem a da su mi predaleko od standardnog držanja prstiju iznad tastature (kao prsti na označenim slovima F i J). te tipke su ENTER, BACKSPACE i DELETE. **rješenje** kako je tipka pored lijevog SHIFTA već posloženjena kao kontrolna tipka odlučio sam se za kombinaciju te tipke i slova n (BACKSPACE) i m (DELETE). evo kako to izgleda u mom ~/.Xmodmap fajlu:

```
keycode 58 = m M Delete
keycode 57 = n N BackSpace
```

- još četiri tipke su mi bile predaleke a koristim ih relativno često. to su PAGE UP i PAGE DOWN i HOME i END. **rješenje:** u vozi PAGE DOWN, i vozi PAGE UP, a g END i G HOME. u kombinaciji sa novom kontrolnom tipkom naravno :)

```
keycode 30 = u U Next
keycode 31 = i I Prior
keycode 42 = g G End Home
```

Daljnji razvoj

spustiti u sve brojeve s trećeg reda međ u w=1, e=2, r=3, s=4, d=5, f=6, x=7, c=8, v=9 i a=0. vjerojatno u u trećem redu ostaviti !"#\$%&/()= ali tako da rade bez da trebam stisnuti SHIFT.

to sve skupa eka moje eksperimentiranje sa DVORAK tastaturom koja mi se ini nakon svega par dana u enja kao prioritet. kad se nauim na nju onda u napraviti itav prelaz s brojevima.

original Jun 2 2:53pm